

# LapLink Host - Installation und Verwendung

---

LapLink Host ist eine beschränkte Version von LapLink zur Unterstützung zusätzlicher Computer. Der Lizenzvertrag von LapLink Tech gestattet eine Installation der LapLink-Vollversion auf maximal drei Computern, wobei LapLink Host auf bis zu fünf weiteren Computern installiert werden kann, sofern diese Version ausschließlich für Host-Zwecke eingesetzt wird. Sie können von einer LapLink-Vollversion eine Verbindung mit LapLink Host herstellen; allerdings kann LapLink Host ausgehende Verbindungen mit anderen Computern nicht herstellen. Weitere Informationen über die Nutzungsbedingungen finden Sie auf der Rückseite dieser Karte.

LapLink Host kann unter Windows 95, 98 und NT 4.0 ausgeführt werden. Eine Version von LapLink Host für Windows 3.1 befindet sich ebenfalls auf der LapLink-CD-ROM; Installations- und Nutzungshinweise für diese Version von LapLink finden Sie in der Online-Dokumentation auf der CD-ROM.

---

## Erstellung von Disketten zur Installation von LapLink Host

Zur Installation von LapLink Host müssen Sie von der LapLink-CD-ROM zunächst LapLink Host-Disketten erstellen.

### So erstellen Sie Disketten für LapLink Host:

- 1 Legen Sie die LapLink-CD-ROM ein.  
Falls der Willkommensbildschirm nicht angezeigt wird, öffnen Sie den Windows Explorer und wechseln zur CD-ROM. Doppelklicken Sie auf der CD-ROM auf die Datei **startup.exe**.
- 2 Klicken Sie im Willkommensbildschirm auf "Installationsdisketten erstellen" und anschließend auf "LapLink Host".
- 3 Legen Sie bei Aufforderung eine neue Diskette ein (Sie benötigen insgesamt acht Disketten).

Nachdem Sie alle Disketten erstellt haben, kann LapLink Host installiert werden. Sie können LapLink Host entweder von den Disketten installieren oder die Dateien von den Disketten in einen Netzwerkordner kopieren, so daß die Benutzer LapLink Host vom Netzwerk aus installieren können.

Aus Sicherheitsgründen ist LapLink Host mit lokalen Kennwort- und Anmeldedaten wie folgt konfiguriert:

- Lokales Kennwort: **admin**
- Benutzername: **admin** Kennwort: **admin**

LapLink Host können Sie mit lokalen Kennwort- und Anmeldevorgaben installieren oder diese ändern.

---

## Änderung des lokalen Kennworts für LapLink Host

Damit die Benutzer von LapLink Host nicht aus Versehen LapLink-Einstellungen ändern, ist bei folgenden Menübefehlen in LapLink Host zunächst ein Kennwort einzugeben (das *lokale Kennwort*):

- "Modemverbindung" im Menü "Verbindung"
- "Fernsteuerung" im Menü "Optionen"
- "Sicherheitseinstellungen" im Menü "Optionen"
- "Protokoll" im Menü "Optionen" (hier ist nur bei einigen Optionen ein Kennwort erforderlich)

Sie können das vorgegebene lokale Kennwort (**admin**) in ein Kennwort Ihrer Wahl ändern.

### **So ändern Sie das lokale Kennwort nach der Installation von LapLink Host:**

- 1 Klicken Sie im Menü "Optionen" auf "Sicherheitseinstellungen" und geben Sie das lokale Kennwort "**admin**" ein.
- 2 Klicken Sie auf der Registerkarte "Sicherheit auf Stammcomputer" für ein neues Kennwort auf "Kennwort festlegen".

### **So ändern Sie das lokale Kennwort für zukünftige Installationen:**

- ◆ Installieren Sie LapLink Host auf einem Computer und ändern Sie das lokale Kennwort in LapLink (siehe oben). Kopieren Sie dann die Dateien TSI.PWD und TSI.PBK aus dem Unterordner TSI32 in Windows auf die erste Diskette des Diskettensatzes für LapLink Host oder den Netzwerkordner mit den Setup-Dateien.

Wenn LapLink Host nun von den Disketten oder vom Netzwerk aus installiert wird, so gilt das neue lokale Kennwort.

---

### **Anderung der Anmeldedaten für LapLink Host**

Sie müssen bei LapLink Host einen Benutzernamen und ein Kennwort eingeben, damit Sie eine Verbindung von anderen Computern aus herstellen können. Der vorgegebene Benutzername von LapLink Host lautet "**admin**", das Kennwort heißt ebenfalls "**admin**". Diese Vorgaben können Sie ändern.

### **So ändern Sie die Anmeldedaten nach der Installation von LapLink Host:**

- 1 Klicken Sie im Menü "Optionen" auf "Sicherheitseinstellungen", und geben Sie das lokale Kennwort "**admin**" ein.
- 2 Klicken Sie im Register "Anmeldeliste" auf "**admin**", und klicken Sie auf "Bearbeiten". Ändern Sie den Benutzernamen, das Kennwort und andere Sicherheitsdaten, und klicken Sie auf "OK".

### **So ändern Sie die Anmeldedaten für zukünftige Installationen:**

- ◆ Installieren Sie LapLink Host auf einem Computer, und ändern Sie die Anmeldedaten (siehe oben). Kopieren Sie dann die Dateien TSI.PWD und TSI.PBK aus dem Unterordner TSI32 von Windows auf die erste der LapLink Host-Disketten bzw. in den Netzwerkordner mit den Setup-Dateien.

Für die Installation von den Disketten oder vom Netzwerk gelten nun die neuen Anmeldedaten.

---

### **Weitere Informationen zu LapLink Host**

Abgesehen von den Vorgaben für Kennwort und Benutzernamen funktioniert LapLink Host wie LapLink. Mehr zur Einrichtung von LapLink Host finden Sie in der Dokumentation und Online-Hilfe.

---

## **Lizenzvertrag Traveling Software - Nachtrag**

### *Fünf Host-Lizenzen*

Zusätzlich zu dem im Einführungshandbuch enthaltenen Lizenzvertrag für die Vollversion umfaßt LapLink Tech fünf (5) Lizenzen für LapLink Host und/oder LapLink Host für Windows 3.1.

Diese Software ist nicht käuflich, sondern wird lizenziert. Der Benutzer hat die Software nur gemäß den Bedingungen von Traveling Software, Inc. zu verwenden. Für jeden Personal Computer, auf dem die Software eingesetzt wird, ist ein gültiger Lizenzvertrag erforderlich. Ein einzelner Benutzer mit mehreren Personal Computern benötigt für jeden Computer eine separate Lizenz.

Diese Software ist speziell zur Verwendung auf einem Host entwickelt worden. Eine Änderung bestimmter oben erwähnter Einstellungen, wodurch diese Software ähnlich wie die Vollversion von LapLink funktionieren würde, ist unter dem Lizenzvertrag für dieses Paket nicht gestattet. Eine korrekte Lizenz für eine Vollversion oder weitere Host-Lizenzen erhalten Sie bei Traveling Software (Tel. 1-800-343-8080).