

Instalación y uso de LapLink Host

LapLink Host es una versión restringida de LapLink que permite usar el programa con varios ordenadores adicionales. El acuerdo de licencia de LapLink Tech permite instalar la versión completa de LapLink Tech en un máximo de tres ordenadores, pero LapLink Host se puede instalar en otros cinco ordenadores más, siempre que se utilice sólo como host. Puede conectar con LapLink Host desde una versión completa de LapLink, pero LapLink Host no puede establecer conexiones con otros ordenadores. Consulte la adenda al final de esta tarjeta si desea información sobre las condiciones de uso.

LapLink Host se ejecuta en Windows 95, 98 y NT 4.0. El CD-ROM de LapLink también incluye una versión de LapLink Host para Windows 3.1. Para obtener información sobre la instalación y el uso de esta versión de LapLink, consulte la documentación en pantalla que se encuentra en el CD-ROM.

Creación de discos para instalar LapLink Host

Para instalar LapLink Host, antes debe crear un juego de discos de LapLink Host desde el CD-ROM de LapLink.

Para crear disquetes para LapLink Host:

- 1 Inserte el CD-ROM de LapLink.
Si no aparece la pantalla de bienvenida, abra el Explorador de Windows y pulse dos veces el archivo **startup.exe** en el CD-ROM.
- 2 En la pantalla de bienvenida, pulse Crear discos de instalación y, a continuación, pulse LapLink Host.
- 3 Inserte los disquetes cuando el programa se lo pida. Necesitará ocho disquetes.

Una vez creado el juego de discos, estará listo para instalar LapLink Host. Puede instalar LapLink Host desde los disquetes o copiar los archivos de los discos en una carpeta de la red y dejar que los usuarios realicen la instalación desde la red.

Para proporcionar seguridad desde el principio, LapLink Host está preconfigurado con la contraseña local y la información de conexión siguientes:

- Contraseña local: **admin**
- Nombre de conexión: **admin** Contraseña: **admin**

Puede instalar LapLink Host con la contraseña local y la información de conexión preestablecidas o cambiarlas.

Cambio de la contraseña local para LapLink Host

Para impedir que los usuarios de LapLink Host cambien los ajustes de LapLink, los siguientes elementos de menú de LapLink Host requieren inicialmente la introducción de una contraseña (denominada *contraseña local*):

- Menú Conexión/Conectar por módem
- Menú Opciones/De mando a distancia
- Menú Opciones/Seguridad
- Menú Opciones/Registro de conexiones (sólo algunas opciones requieren contraseña)

Si lo desea, puede cambiar la contraseña local inicial (**admin**) por la que usted prefiera.

Para cambiar la contraseña local después de instalar LapLink Host:

- 1 Pulse Seguridad en el menú Opciones y escriba la contraseña local: **admin**
- 2 En la ficha Seguridad local, pulse el botón Fijar contraseña y especifique una contraseña nueva.

Si desea cambiar la contraseña local para otras instalaciones:

- ◆ Instale LapLink Host en un ordenador y cambie la contraseña local en LapLink siguiendo las instrucciones anteriores. A continuación, copie los archivos TSI.PWD y TSI.PBK de la subcarpeta TSI32 de Windows en el primer disco del juego de disquetes de LapLink Host o en la carpeta de la red que contenga los archivos de instalación.

Al instalar LapLink Host desde los discos configurados o desde la red se utilizará la nueva contraseña local.

Cambio de la información de conexión para LapLink Host

Para conectarse desde otros ordenadores a LapLink Host es necesario introducir un nombre de conexión y una contraseña. LapLink Host está configurado de forma predeterminada con el nombre de conexión **admin** y la contraseña **admin**. Si lo desea, puede cambiar la información de conexión y la contraseña predefinidas por las que prefiera.

Para cambiar la información de conexión después de instalar LapLink Host:

- 1 Pulse Seguridad en el menú Opciones y escriba la contraseña local: **admin**
- 2 En la ficha Lista de conexiones, pulse **admin** en la lista de usuarios y, seguidamente, pulse el botón Editar. Cambie el nombre de conexión, la contraseña y la información de seguridad que desee, y pulse Aceptar.

Si desea cambiar la información de conexión para otras instalaciones:

- ◆ Instale LapLink Host en un ordenador y cambie la información de conexión siguiendo las instrucciones anteriores. A continuación, copie los archivos TSI.PWD y TSI.PBK de la subcarpeta TSI32 de Windows en el primer disco del juego de disquetes de LapLink Host o en la carpeta de la red que contenga los archivos de instalación.

Al instalar LapLink Host desde los discos configurados o desde la red se utilizará la nueva información de conexión.

Información adicional sobre LapLink Host

Salvo la contraseña y la información de conexión preestablecidas, LapLink Host funciona igual que LapLink. Consulte la documentación y la Ayuda en pantalla de LapLink para obtener más información sobre la instalación de LapLink Host.

Concesión de licencia de Traveling Software - Adenda

Sólo host – Cinco licencias

Además de la concesión de licencia de la versión completa que se encuentra en la Guía de puesta en marcha, LapLink Tech incluye cinco (5) licencias de LapLink Host y/o LapLink Host para Windows 3.1.

Este software no se vende: se entrega bajo licencia. El usuario sólo lo utilizará del modo autorizado por Traveling Software, Inc. Cada ordenador personal que utilice el software necesita una concesión de licencia válida. Un usuario individual que posea varios ordenadores personales necesita una licencia distinta para cada ordenador.

Este software se ha diseñado exclusivamente para uso en un sistema host. La concesión de licencia que se otorga con este paquete no autoriza la modificación de los ajustes indicados anteriormente para hacer que el programa funcione de forma similar al producto LapLink completo. Póngase en contacto con Traveling Software llamando al 1-800-343-8080 para adquirir una concesión de licencia para el producto completo o para obtener más concesiones de host.