

Installazione e uso di LapLink Host

LapLink Host è una versione limitata di LapLink che supporta l'uso di computer supplementari. L'Accordo di licenza di LapLink Tech consente di installare la versione completa di LapLink Tech su tre computer. Tuttavia, è possibile installare LapLink Host su cinque computer supplementari, a condizione che l'uso sia limitato all'host. È possibile collegarsi a LapLink Host da una versione completa di LapLink, ma LapLink Host non può stabilire connessioni in uscita con altri computer. Per ulteriori informazioni sulle condizioni d'uso, vedere il Supplemento riportato sul retro della scheda.

LapLink Host può essere eseguito su Windows 95, 98 e NT 4.0. Il CD-ROM di LapLink contiene inoltre una versione di LapLink Host per Windows 3.1. Per istruzioni sull'installazione e l'uso della versione appropriata di LapLink, consultare la documentazione in linea disponibile sul CD-ROM.

Creazione di dischi per l'installazione di LapLink Host

Per installare LapLink Host, occorre dapprima creare dei dischetti dal CD-ROM di LapLink.

Per creare i dischetti per LapLink Host:

- 1 Inserire il CD-ROM di LapLink nell'apposita unità.
Se la schermata di benvenuto non appare, aprire Gestione risorse e fare doppio clic sul file **startup.exe** contenuto nel CD-ROM.
- 2 Nella schermata di benvenuto, fare clic su Crea dischi di installazione e quindi su LapLink Host.
- 3 Quando richiesto, inserire i dischetti (saranno necessari otto dischetti).

Una volta creati i dischetti, è possibile installare LapLink Host dai dischetti stessi, oppure copiare i file in un'unica cartella di rete affinché gli utenti possano installare il programma dalla rete.

Per fornire una protezione iniziale, LapLink Host è preconfigurato con una password locale e con i seguenti dati per il collegamento:

- Password locale: **admin**
- Nome di collegamento: **admin** Password: **admin**

È possibile installare LapLink Host con la password locale e le informazioni di collegamento predefinite, oppure è possibile modificare tali dati.

Modifica della password locale per LapLink Host

Per impedire agli utenti di LapLink Host di modificare le impostazioni in LapLink, le seguenti voci di menu di LapLink Host richiedono inizialmente la digitazione di una password (detta *password locale*):

- menu Connetti/Via modem
- menu Opzioni/Controllo a distanza
- menu Opzioni/Sicurezza
- menu Opzioni/Registrazione (solo alcune opzioni richiedono una password)

Se lo si desidera, è possibile sostituire la password locale iniziale (**admin**) con un'altra password.

Per modificare la password locale dopo avere installato LapLink Host:

- 1 Scegliere Sicurezza dal menu Opzioni e digitare la password locale: **admin**.
- 2 Nella scheda Sicurezza locale, fare clic sul pulsante Imposta e specificare una nuova password.

Per modificare la password locale per le installazioni successive:

- ◆ Installare LapLink Host su un computer e cambiare la password locale in LapLink seguendo la procedura riportata sopra. Copiare i file TSI.PWD e TSI.PBK dalla sottocartella TSI32 di Windows nel primo dischetto di LapLink Host o nella cartella di rete contenente i file di installazione.

Se si installa LapLink Host dai dischi configurati o dalla rete, verrà usata la nuova password locale.

Modifica delle informazioni di collegamento per LapLink Host

Per collegarsi a LapLink Host da altri computer, sono necessari un nome di collegamento e una password. Per impostazione predefinita, il nome di collegamento e la password sono entrambi: **admin**. È possibile sostituire tali informazioni con un nome e una password a scelta.

Per modificare le informazioni di collegamento dopo avere installato LapLink Host:

- 1 Scegliere Sicurezza dal menu Opzioni e digitare la password locale: **admin**.
- 2 Nella scheda Elenco collegamenti, fare clic su **admin** nell'elenco degli utenti e quindi su Modifica. Cambiare il nome di collegamento, la password e altri dati relativi alla protezione e fare clic su OK.

Per modificare le informazioni di collegamento per le installazioni successive:

- ◆ Installare LapLink Host su un computer e cambiare le informazioni di collegamento seguendo la procedura riportata sopra. Copiare i file TSI.PWD e TSI.PBK dalla sottocartella TSI32 di Windows nel primo dischetto di LapLink Host o nella cartella di rete contenente i file di installazione.

Se si installa LapLink Host dai dischi configurati o dalla rete, verranno usate le nuove informazioni di collegamento.

Ulteriori informazioni su LapLink Host

Tranne la password predefinita e le informazioni di collegamento, LapLink Host funziona come LapLink. Per maggiori informazioni sull'impostazione di LapLink Host, consultare la documentazione e la Guida in linea di LapLink.

Accordo di licenza Traveling Software - Supplemento

Solo host - Cinque licenze

Oltre all'Accordo di licenza completo riportato nella Guida introduttiva, LapLink Tech include cinque (5) licenze di LapLink Host e/o LapLink Host per Windows 3.1.

Questo software non viene venduto, bensì concesso in licenza. L'utente è tenuto a usare il software solo in base all'autorizzazione di Traveling Software, Inc. Un Accordo di licenza valido è richiesto per ogni PC su cui verrà eseguito il software. Un utente che possieda più PC dovrà disporre di una licenza distinta per ogni computer.

Questo software è stato ideato per l'uso esclusivo su sistemi host. La modifica di alcune impostazioni (riportate sopra), che consentirebbe un funzionamento simile a quello della versione completa di LapLink, non è autorizzata in base all'Accordo di licenza che accompagna questo prodotto. Per ottenere la licenza necessaria per l'uso della versione completa o licenze host supplementari, contattare Traveling Software al numero 1-800-343-8080.